


Au cas où la partition EFI n'existe plus

Pour restaurer une partition EFI supprimée sous Windows 10/11, utilisez les commandes suivantes dans l'invite de commande après avoir démarré avec un support d'installation de Windows :



1. Ouvrez [Diskpart](#) et identifiez le disque où la partition EFI doit être créée :

```
diskpart
list disk
select disk # (remplacez # par le numéro du disque approprié)
```

2. Réduisez une partition existante pour libérer de l'espace (100 Mo recommandés) :

```
list partition
select partition # (remplacez # par le numéro de la partition à réduire)
shrink desired=100
```

3. Créez la partition EFI et formatez-la en FAT32 :

```
create partition efi size=100
format quick fs=fat32
assign letter=Z (remplacez Z par une lettre de lecteur libre)
exit
```

4. Utilisez `bcdboot` pour copier les fichiers de démarrage :

```
bcdboot C:\windows /s Z: /f UEFI
```

Après ces étapes, redémarrez votre ordinateur.

Révision #2

Créé 2024-03-30 15:00:18 UTC par Renard

Mis à jour 2024-06-05 17:25:58 UTC par Renard