

# Commandes de Base de DiskPart

## 1. Lister les Disques

- Commande : `list disk`
- Utilisation : Affiche tous les disques durs connectés à l'ordinateur.

```
DISKPART> list disk
```

N° disque	Statut	Taille	Libre	Dyn	GPT
Disque 0	En ligne	238 G	octets	0	octets
Disque 1	En ligne	114 G	octets	0	octets

## 2. Sélectionner un Disque

- Commande : `select disk [numéro]`
- Utilisation : Sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez travailler en remplaçant `[numéro]` par le numéro du disque.

```
DISKPART> select disk 0
```

Le disque 0 est maintenant le disque sélectionné.

## 3. Lister les Partitions

- Commande : `list partition`
- Utilisation : Affiche toutes les partitions sur le disque sélectionné.

```
DISKPART> list partition
```

N° partition	Type	Taille	Décalage
-----	-----	-----	-----
Partition 1	Système	100 M	1024 K
Partition 2	Réservée	16 M	101 M
Partition 3	Principale	237 G	117 M
Partition 4	Récupération	1379 M	237 G

## 4. Sélectionner une Partition

- Commande : `select partition [numéro]`
- Utilisation : Sélectionnez la partition que vous souhaitez gérer.

```
DISKPART> select partition 3
```

La partition 3 est maintenant la partition sélectionnée.

## 5. Créer une Partition

- Commande : `create partition primary size=[taille en Mo]`
- Utilisation : Crée une nouvelle partition primaire avec la taille spécifiée.

```
DISKPART> create partition primary size=10
```

## 6. Formater une Partition

- Commande : `format fs=ntfs quick`
- Utilisation : Formate la partition sélectionnée en NTFS rapidement.

```
DISKPART> format fs=ntfs quick
```

## 7. Assigner une Lettre de Lecteur

- Commande : `assign letter=[lettre]`

- Utilisation : Attribue une lettre de lecteur à la partition sélectionnée.

```
DISKPART> assign letter=Z
```

DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.

## 8. Supprimer une Partition

- Commande : `delete partition`
- Utilisation : Supprime la partition sélectionnée.

```
DISKPART> delete partition
```

---

Révision #1

Créé 30 mars 2024 15:09:04 par Renard

Mis à jour 30 mars 2024 15:11:35 par Renard